

Einrichtung E-Mail Clients

- Outlook
 - Outlook Office 365
 - Outlook 2016
 - Outlook 2013
 - E-Mail Konto einrichten
 - Outlook 2010
- Mozilla Thunderbird
- Mac Mail
- Android
 - K9 Mail
- iOS / iPad / iPhone
 - IOS 12


Auf dieser Seite beschreiben wir die Einrichtung von IMAP- und POP3-Konten. Wir bieten auch Exchange-Funktionalitäten (E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben mit ActiveSync). [Dazu gibt es einen eigenen Beitrag.](#)

Outlook



Outlook Office 365

In Outlook selbst kommt man anscheinend nicht mehr an die erforderlichen Einstellungen.

"Systemsteuerung" im Startmenü suchen:



Gehe in die "Systemsteuerung", dort auf "Mail", dann auf "E-Mail-Konten" und dann auf "Neu".



Konto hinzufügen

E-Mail-Konten
Sie können ein Konto hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu ändern.

E-Mail | Datendateien | RSS-Feeds | SharePoint-Listen | Internetkalender | Veröffentlichte Kalender | Adressbücher

Konto hinzufügen
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

☐ **E-Mail-Konto**

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☒ **Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen**

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Konto hinzufügen

Wählen Sie Ihren Kontotyp aus.

☐ **Office 365**
Automatische Einrichtung für Office 365-Konten

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

☒ **POP oder IMAP**
Erweiterte Einrichtung für POP- oder IMAP-E-Mail-Konten

☐ **Exchange ActiveSync**
Erweiterte Einrichtung für Dienste, die Exchange ActiveSync verwenden

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☒ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

Kontoeinstellungen testen ...

☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus:

Weitere Einstellungen

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Hilfe

Internet-E-Mail-Einstellungen

Algemein **Postausgangsserver** Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

☐ Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Beutzerinformationen **Kontoeinstellungen testen**

Internet-E-Mail-Einstellungen

Algemein **Postausgangsserver** Erweitert

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL/TLS

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL/TLS

Servvertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente



☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

☐ Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.


☒ Elemente beim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen



Outlook 2016

- 1) Ist MS Outlook 2016 geöffnet, klickt man oben links auf den Reiter "Datei". Unter der Überschrift "Kontoinformationen" wählt man "+ Konto hinzufügen".
- 2) Im folgenden Fenster wählt man "Erweiterte Optionen"



3) Dann folgt man Punkt 3 der Anleitung für Outlook 2013.

Wenn man die Kontoeinstellungen später ändern will, geht das bei Outlook 2016 über die Systemsteuerung von Windows unter Mail und dort unter E-Mail-Konten. Direkt in Outlook geht das anscheinend nicht mehr.

Outlook 2013

Wie bei allen vorigen Outlook-Versionen weicht der Weg zum Erstellen von E-Mail-Konten nicht der vorigen Beschreibung (Outlook 2010) ab. Die Darstellung des Programms weicht von den Vorgängerversionen ab. Beim Update auf 2013 übernimmt Outlook die Konten aus der vorigen Outlookversion.

E-Mail Konto einrichten

1) Ist MS Outlook 2013 geöffnet, klickt man oben links auf den Reiter "Datei". Unter der Überschrift "Kontoinformationen" wählt man "+ Konto hinzufügen".

2) Es öffnet sich ein neues Fenster, wo Outlook 2013 anbietet, das E-Mail-Konto automatisch einzurichten. Hier ist zu empfehlen, den Punkt "Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen" auszuwählen und mit "Weiter" zu bestätigen.

3) Die DLRG arbeitet mit IMAP-E-Mail-Konten, darum ist der entsprechende Punkt auszuwählen und ebenfalls mit "Weiter" zu bestätigen.

4) Jetzt kann man seine E-Mail-Kontodaten eintragen. Die Server für Eingang und Ausgang heißen "mail.dlrg.de". Die gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) ist nicht zu aktivieren.

5) Unter "Weitere Einstellungen" sind folgende Ergänzungen zu setzen:

Reiter "Postausgangsserver":

- Haken bei "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung"
- Aktivierung "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden"

Reiter "Erweitert":

- Serveranschlussnummer "Posteingangsserver (IMAP)": 143, "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:" SSL/TLS
- Serveranschlussnummer "Postausgangsserver (SMTP)": 465, "Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:" SSL/TLS

6) Alle Eintragungen mit "OK" bestätigen. Im Anschluss kann die Verbindung getestet werden. Hier sollte es jetzt zu keiner Fehlermeldung kommen.

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten

Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

☐ E-Mail-Konto

Ihr Name:
 Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
 Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
 Kennwort erneut eingeben:
 Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

☒ Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

☐ Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst
 Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen

☐ Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
 Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen

☒ POP oder IMAP
 Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Ihr Name:
 E-Mail-Adresse:
 Serverinformationen
 Kontotyp:
 Posteingangsserver:
 Postausgangsserver (SMTP):
 Anmeldeinformationen
 Benutzername:
 Kennwort:
☒ Kennwort speichern
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.

☒ Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

E-Mail-Konto

Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

nordheide.dlr.de

Weitere Benutzerinformationen

Firma:

Antwortadresse:

OK Abbrechen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

☐ Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlussummern

Posteingangsserver (IMAP): Standard verwenden

Vergewenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Postausgangsserver (SMTP): 25

Vergewenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout: Kurz Long 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Gesendete Elemente

☐ Keine Kopien gesendeter Elemente speichern

Gelöschte Elemente

☐ Elemente zum Löschen markieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.

☒ Elemente beim Wechseln von Ordner im Onlinemodus bereinigen

OK Abbrechen


Outlook 2010


Die Einstellungen in Outlook 2010 sind ähnlich denen, von vorherigen Outlook Versionen, jedoch oft visuell anders dargestellt.

Zunächst muss unter "Datei" der Assistent für ein neues Konto gestartet werden (Abbildung 1). Dort wird ausgewählt, dass die Einstellungen manuell konfiguriert werden sollen (Abbildung 2). Dies ist im Regelfall einfacher, als die automatische Konfiguration, wenn man bestimmte Einstellungen vornehmen möchte (z.B. IMAP oder Verschlüsselung). Da es sich bei der DLRG um ein POP- oder IMAP-Server handelt muss im nächsten Schritt auch diese Einstellung (Internet-E-Mail) ausgewählt werden (Abbildung 3)

Nun fragt der Assistent nach den Benutzerinformationen des Postfaches (Abbildung 4). Welche Daten genau hier angegeben werden müssen wurde weiter oben bereits mehrmals erwähnt. Es wird daher an dieser Stelle darauf verzichtet.


Wichtig ist, dass nun weitere Einstellungen mit einem Klick auf die dazugehörige Schaltfläche festgelegt werden müssen. Zunächst wird für den Postausgangsserver die Authentifizierung eingestellt. Anschließend muss unter dem Reiter "Erweitert" die Verschlüsselung auf SSL und der Postausgangsserver manuell auf den Port 465 gestellt werden. Beide Einstellungen sind auf Abbildung 5 zu erkennen.






Mozilla Thunderbird


Unter Windows:



Einstellungen > Konten-Einstellungen



Konten-Aktiven > E-Mail-Konto hinzufügen



☐ Papierkorb beim Verlassen leeren

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

☒ Passwort speichern

Danach müssen die Benutzerdaten eingegeben werden. Benutzername (Der Benutzername entspricht der E-Mail-Adresse) und Passwort findest du in der E-Mail, die das System bei Accountgenerierung verschickt. Solltest du das Passwort vergessen haben, besuche <https://www.dlrg.net>. Dort gibt es eine Passwort-vergessen-Funktion.

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

☒ Passwort speichern


⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	mail.dlrg.de	993	SSL/TLS	Automatisch erkennen
Postausgangs-Server: SMTP	mail.dlrg.de	465	SSL/TLS	Automatisch erkennen
Benutzername: Posteingangs-Server:	chef@niedersachsen.dlrg.de		Postausgangs-Server:	chef@niedersachsen.dlrg.de



Mac Mail

Für alle Benutzer von macOS mit der Standard Apple Mail App bietet dieses kleine Tutorial eine Hilfestellung.



Zuerst muss die Mail App geöffnet werden. In der Menüleiste wählt man nun "Mail" und dann "Einstellungen" aus.





Unter dem Reiter Accounts kann man unten links durch drücken auf das Plus + einen neuen Account hinzufügen. In dem sich öffnenden Fenster wählt man "Anderer Mail-Account ..." aus und drückt auf "Fortfahren".



Jetzt öffnet sich ein Fenster, in welchem man die Account Informationen angeben muss. Name, E-Mail-Adresse und das zum Mail-Account zugehörige Passwort (Nicht das Passwort für das ISC sondern das Webmail-Passwort) müssen eingetragen werden. Durch das klicken auf "Anmelden" wird man zu einem Fenster weitergeleitet, wo man den DLRG Mail Server angeben muss. Im Feld "Server für eintreffende E-Mails" so wie im Feld "Server für ausgehende E-Mails" muss jetzt "mail.dlrg.de" eingetragen werden. Dies bestätigt man dann durch erneutes klicken auf "Anmelden".



Man wird nun gefragt, was man alles aus dem Account auf dem Rechner haben will. Da der Mail Account keine Notizen unterstützt kann/sollte man den Hacken bei Notizen rausnehmen. Durch bestätigen auf "Fertig" wird jetzt der Account in den Einstellungen angezeigt. Wenn unter dem Punkt "Status" Online und der Grüne Punkt zu sehen ist, hat alles funktioniert und der Account wurde erfolgreich hinzugefügt.



Android

K9 Mail

Hier wird ein neues IMAP Konto hinzugefügt. Dafür werden dann die Einstellungen entsprechend der Email Einstellungen verwendet.

 **Einstellungen für Postausgangsserver**

SMTP-Server

mail.dlrg.de

Sicherheitstyp

STARTTLS

Port

587

☒ Anmeldung erforderlich

Benutzername

.....

Authentifizierungsmethode

Passwort, normal

Passwort

.....

 **Einstellungen für Posteingangsserver**

IMAP-Server

mail.dlrg.de

Sicherheitstyp

SSL/TLS

Port

993

Benutzername

.....

Authentifizierungstyp

Passwort, normal

Passwort

.....

Benutzername: Email Adresse oder Account Benutzername

Passwort: Das gewählte Passwort

Ports und Verschlüsselungen müssen zusammen passen entsprechend der [E-Mail](#) Einstellungen.

Wichtig ist, dass das Passwort nicht verschlüsselt wird. Passwort, normal


iOS / iPad / iPhone

Generell gelten die Einstellungen aus obigen Abschnitten. Wichtig zu wissen ist, dass die Mail-App einige Felder als "Optional" anzeigt, sie aber definitiv ausgefüllt werden müssen, beispielsweise der Benutzername.


IOS 12

Diese Beschreibung ist für die Standard App „MAIL“ von Apple. Der E-Mail Account muss manuell eingerichtet werden.

1. Im IOS auf "Einstellungen" gehen
2. In den Einstellungen zu **Passwörter & Accounts** scrollen und antippen anschließend auf "Account hinzufügen" tippen



3. Für das DLRG Postfach auf "Andere" und anschließend auf "Mail-Account hinzufügen" tippen.



4. Folgende Eingaben müssen gemacht werden und wenn alles eingegeben ist auf „Weiter“ tippen
 - a. Dein Namen
 - b. Deine DLRG-E-Mail Adresse, hier im Beispiel die Namensadresse
 - c. Dein Passwort für den E-Mail Account

d. Und eine Beschreibung für den Account

Abbrechen Neuer Account Weiter

Name Vorname Nachname

E-Mail vorname.nachname@glada...

Passwort ••••••••

Beschreibung DLRG Account

5. MAIL versucht daraufhin, die E-Mail-Einstellungen zu ermitteln und die Accounteinrichtung abzuschließen. Da MAIL den DLRG Server nicht kennt erscheint folgendes Fenster in dem

- Ob das Postfach ein IMAP oder POP ist, hier im Beispiel für IMAP
- Den Server für eingehende und ausgehende Mails.
Hierbei gilt zu beachten, das die Felder des ausgehenden Servers welche als Optional gekennzeichnet sind ausgefüllt werden sollten, da sonst keine E-Mail von diesem eingerichteten Postfach Account versendet werden kann.
- Der Benutzername (=E-Mailadresse)
- Das Passwort ist vom vorhergehenden Fenster schon übernommen worden

Abbrechen Neuer Account Weiter

IMAP POP

Name Vorname Nachname

E-Mail vorname.nachname@glada...

Beschreibung DLRG Account

SERVER FÜR EINGEHENDE E-MAILS

Kontenname mail.dlrg.de

Benutzername gleichung.vorname.nachname...

Passwort ••••••••

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

- Wenn die E-Mail-Einstellungen alle eingegeben sind tippen Sie auf "Weiter". MAIL prüft die Verbindung zu dem Postfach. Sind die Einstellungen nicht korrekt, werden Sie aufgefordert, sie zu bearbeiten
- Wenn die E-Mail-Einstellungen korrekt sind, tippen Sie zum Abschluss auf "Sichern".