PHP-RSS

Ein RSS-Feed ist ein Service auf Webseiten ähnlich einem Nachrichtenticker. Für weitere Infos siehe Wikipedia->RSS.

- RSS-Feed am eigenen Computer lesen
- Eigenen RSS-Feed auf Gliederungsseiten erzeugen
 PHP/PHTML
 TYPO3
- RSS-Feed von dlrg.de auf Gliederungsseiten ausgeben
 PHP/PHTML

RSS-Feed am eigenen Computer lesen

Bitte den Wikipedia-Artikel beachten. Die URL (Adresse) des DLRG.de-RSS-Feed lautet:

http://www.dlrg.de/no_cache/rssfeed/feed/1155.html

Eigenen RSS-Feed auf Gliederungsseiten erzeugen

PHP/PHTML

TYPO3

RSS-Feed von dlrg.de auf Gliederungsseiten ausgeben

PHP/PHTML

Es genügt, an der gewünschten Stelle folgenden Skriptaufruf einzufügen:

```
<?php
include_once('global/api/feed.inc.php'); // Aufruf des zentralen Skripts
?>
```

Es wird dann das Skript mit den Standardwerten (siehe Aufzählung unten) aufgerufen und 5 Meldungen als Liste ausgegeben.

Weitere Einstellmöglichkeiten:

```
$_DLRG_CONF["feedpath"] = "global/news/dlrg.rss"; // Pfad, über welchen der RSSFeed geladen wird!
$_DLRG_CONF["feednews"] = 10; // Anzahl News (max 20, default 5)
$_DLRG_CONF["feedtype"] = "list"; // "list" oder "boxes"; default "list"
$_DLRG_CONF["feedbox"] = "box"; // "box" oder "teaser"; default "box";
$_DLRG_CONF["feeddyna"] = true; // Javascript - nur bei feedtype = list;
```

Beschreibung der Parameter:

- feedpath: Hier kann der Pfad des RSS-Feeds angegeben werden. Mögliche Werte siehe diese RSS/Liste. Standardwert: "global/news/dlrg.rss". Typ: String.
- feednews: Hier kann die Anzahl der Einträge, die ausgegeben werden sollen, angegeben werden. Maximal werden 20 Einträge ausgegeben. Standardwert: 5. Typ: Integer.
- feedtype: Hier kann das Aussehen der einzelnen Einträge beeinflusst werden. Mögliche Werte: "list" = als Eintrag in einer Liste; "boxes" = mit einer Box um den Eintrag herum. Standardwert: "list". Typ: String.
- feedbox: Hier kann beeinflusst werden, welcher Box-Typ um alle Einträge herum ausgegeben wird. Mögliche Werte: "box" = als Box; "teaser" = mit Teaser. Standardwert: "box". Typ: String.
- feeddyna: Einstellung nur in Kombination mit dem Parameter feedtype=list aktiv. Hier kann eingestellt werden, ob die Links zu einzelnen den Einträgen entweder ein Link auf die Meldung auf dlrg.de sind oder ob der Meldungstext mittels Javascript eingeblendet wird. Mögliche Einstellungen: false = Link auf Meldung auf dlrg.de; true = Meldungstext wird mittels Javascript angezeigt. Standardwert: false. Typ: Boolean. Hin

weis: Nicht alle Webseitenbesucher haben die Javaskript-Technologie aktiviert. Dadurch können die lesen.	se bei der Einstellung true die Meldung nicht