

PHP-RSS

Ein **RSS-Feed** ist ein Service auf Webseiten ähnlich einem Nachrichtenticker. Für weitere Infos siehe [Wikipedia->RSS](#).

- [RSS-Feed am eigenen Computer lesen](#)
- [Eigene RSS-Feed auf Gliederungsseiten erzeugen](#)
 - [PHP/PHTML](#)
 - [TYPO3](#)
- [RSS-Feed von dlr.de auf Gliederungsseiten ausgeben](#)
 - [PHP/PHTML](#)

RSS-Feed am eigenen Computer lesen

Bitte den [Wikipedia-Artikel](#) beachten. Die URL (Adresse) des [DLRG.de](#)-RSS-Feed lautet:

http://www.dlr.de/no_cache/rssfeed/feed/1155.html

Eigene RSS-Feed auf Gliederungsseiten erzeugen

PHP/PHTML

TYPO3

RSS-Feed von [dlr.de](#) auf Gliederungsseiten ausgeben

PHP/PHTML

Es genügt, an der gewünschten Stelle folgenden Skriptaufruf einzufügen:

```
<?php
include_once('global/api/feed.inc.php'); // Aufruf des zentralen Skripts
?>
```

Es wird dann das Skript mit den Standardwerten (siehe Aufzählung unten) aufgerufen und 5 Meldungen als Liste ausgegeben.

Weitere Einstellmöglichkeiten:

```
$_DLRG_CONF["feedpath"] = "global/news/dlr.rss"; // Pfad, über welchen der RSSFeed geladen wird!
$_DLRG_CONF["feednews"] = 10; // Anzahl News (max 20, default 5)
$_DLRG_CONF["feedtype"] = "list"; // "list" oder "boxes"; default "list"
$_DLRG_CONF["feedbox"] = "box"; // "box" oder "teaser"; default "box";
$_DLRG_CONF["feeddyna"] = true; // Javascript - nur bei feedtype = list;
```

Beschreibung der Parameter:

- **feedpath**: Hier kann der Pfad des RSS-Feeds angegeben werden. Mögliche Werte siehe diese RSS/Liste. Standardwert: "global/news/dlr.rss". Typ: String.
- **feednews**: Hier kann die Anzahl der Einträge, die ausgegeben werden sollen, angegeben werden. Maximal werden 20 Einträge ausgegeben. Standardwert: 5. Typ: Integer.
- **feedtype**: Hier kann das Aussehen der einzelnen Einträge beeinflusst werden. Mögliche Werte: "list" = als Eintrag in einer Liste; "boxes" = mit einer Box um den Eintrag herum. Standardwert: "list". Typ: String.
- **feedbox**: Hier kann beeinflusst werden, welcher Box-Typ um alle Einträge herum ausgegeben wird. Mögliche Werte: "box" = als Box; "teaser" = mit Teaser. Standardwert: "box". Typ: String.
- **feeddyna**: Einstellung nur in Kombination mit dem Parameter feedtype=list aktiv. Hier kann eingestellt werden, ob die Links zu einzelnen den Einträgen entweder ein Link auf die Meldung auf [dlr.de](#) sind oder ob der Meldungstext mittels Javascript eingeblendet wird. Mögliche Einstellungen: false = Link auf Meldung auf [dlr.de](#); true = Meldungstext wird mittels Javascript angezeigt. Standardwert: false. Typ: Boolean. **Hin**

weis: Nicht alle Webseitenbesucher haben die Javaskript-Technologie aktiviert. Dadurch können diese bei der Einstellung true die Meldung nicht lesen.